

Pimpelliese är en liten trekantssjal som startas vid ena kanten. Spetskanten stickas tillsammans med sjalen, den är inte påsydd efteråt.

Material: 100 g (400 m) sockgarn
1 rundsticka med stickor 3 eller 3,5 mm (US# 3 eller fyra)
1 stickmarkör

Lägg upp 7 maskor

Avigsida: Sticka 4 räta maskor, sätt en stickmarkör, sticka 3 räta maskor. (Detta varvet stickas bara en gång.)

Varv 1 (rätsida): Sticka rm tills du har en maska kvar före markören, omslag, 1 rm, flytta markören; omslag, sticka ihop 2 rm, omslag, sticka ihop 2 rm

Varv 2 (avigsida): Omslag, sticka 1 rm, sticka en maska i främre och bakre maskbågen i omslaget från föregående varv (2 maskor), sticka 2 rm, flytta markören; sticka 1 rm, sticka i bakre maskbågen, sticka resterande maskor räta.

Varv 3 (rätsida): Sticka rm fram till markören, flytta markören; omslag, sticka ihop 2 rm, sticka resterande maskor räta

Varv 4 (avigsida): Sticka 6 rm, flytta markören; sticka resterande maskor räta

Varv 5 (rätsida): Sticka rm tills du har en maska kvar före markören, omslag, 1 rm, flytta markören; omslag, sticka ihop 2 rm, omslag, sticka ihop 2 rm, omslag, sticka ihop 2 rm

Varv 6 (avigsida): Sticka 1 rm, sticka en maska i främre och bakre maskbågen omslaget från föregående varv (2 maskor), sticka 1 rm, sticka en maska i främre och bakre maskbågen omslaget från föregående varv (2 maskor), sticka 2 rm, flytta markören; sticka 1 rm, sticka i bakre maskbågen, sticka resterande maskor räta

Varv 7 (rätsida) Sticka rm fram till markören, flytta markören; omslag, sticka ihop 2 rm, sticka resterande maskor räta

Varv 8 (avigsida): Sticka 8 rm, flytta markören, sticka resterande maskor räta

Varv 9 (rätsida): Sticka rm tills du har en maska kvar före markören, omslag, 1 rm, flytta markören; omslag, sticka ihop 2 rm, omslag, sticka ihop 2 rm, omslag, sticka ihop 2 rm, omslag, sticka ihop 2 rm

Varv 10 (avigsida): Sticka 1 rm, sticka en maska i främre och bakre maskbågen omslaget från föregående varv (2 maskor), sticka 1 rm, sticka en maska i främre och bakre maskbågen omslaget från föregående varv (2 maskor), sticka 1 rm, sticka en maska i främre och bakre maskbågen omslaget från föregående varv (2 maskor), sticka 2 rm, flytta markören; sticka 1 rm, sticka i bakre maskbågen, sticka resterande maskor räta

Varv 11 (rätsida): Sticka rm fram till markören, flytta markören, omslag, sticka ihop 2 rm, sticka resterande maskor räta

Varv 12 (avigsida): Avmaska 7 maskor löst eller med elastisk avmaskning, sticka 3 rm, flytta markören, sticka resterande maskor räta

Upprepa de 12 varven tills du har använt 50 % av nystanet. (Tips; använd en våg för att ha koll på när du använt hälften av nystanet), avsluta med varv 12.

Från och med nu kommer varven att minska, det innebär att sjalen blir smalare igen.

Varv 1 (rätsida): Sticka 1 rm tills du har tre maskor kvar före markören, sticka ihop 2 rm, 1 rm, flytta markören; omslag, sticka ihop 2 rm, omslag, sticka ihop 2 rm

Varv 2 (avigsida): Omslag, sticka 1 rm, sticka en maska i främre och bakre maskbågen omslaget från föregående varv (2 maskor), sticka 2 rm, flytta markören; sticka resterande maskor stickas räta

Varv 3 (rätsida): Sticka 1 rm fram till markören, flytta markören; omslag, sticka ihop 2 rm, sticka resterande maskor räta

Varv 4 (avigsida): Sticka 6 rm, flytta markören; sticka resterande maskor räta

Varv 5 (rätsida): Sticka 1 rm tills du har tre maskor kvar före markören, sticka ihop 2 rm, 1 rm, flytta markören; omslag, sticka ihop 2 rm, omslag, sticka ihop 2 rm, omslag, sticka ihop 2 rm

Varv 6 (avigsida): Sticka 1 rm, sticka en maska i främre och bakre maskbågen omslaget från föregående varv (2 maskor), sticka 1 rm, sticka en maska i främre och bakre maskbågen omslaget från föregående varv (2 maskor), sticka 2 rm, flytta markören; sticka resterande maskor stickas räta

Varv 7 (rätsida) Sticka 1 rm fram till markören, flytta markören; omslag, sticka ihop 2 rm, sticka resterande maskor räta

Varv 8 (avigsida): Sticka 8 rm, flytta markören, sticka resterande maskor räta

Varv 9 (rätsida): Sticka 1 rm tills du har tre maskor kvar före markören, sticka ihop 2 rm, 1 rm, flytta markören; omslag, sticka ihop 2 rm, omslag, sticka ihop 2 rm, omslag, sticka ihop 2 rm, omslag, sticka ihop 2 rm

Varv 10 (avigsida): Sticka 1 rm, sticka en maska i främre och bakre maskbågen omslaget från föregående varv (2 maskor), sticka 1 rm, sticka en maska i främre och bakre maskbågen omslaget från föregående varv (2 maskor), sticka 1 rm, sticka en maska i främre och bakre maskbågen omslaget från föregående varv (2 maskor), sticka 2 rm, flytta markören; sticka resterande maskor stickas räta

Varv 11 (rätsida): Sticka 1 rm fram till markören, flytta markören, omslag, sticka ihop 2 rm, sticka resterande maskor räta

Varv 12 (avigsida): Avmaska 7 maskor löst eller med elastisk avmaskning, sticka 3 rm, flytta markören, sticka resterande maskor räta

Upprepa de 12 varven tills det är 3 maskor kvar före markören i varv 11 (rätsida). På nästa varv, varv 12, avmaskar du alla maskorna. Fäst garnändarna utan att klippa av dem, skölj sjalen i handvarmt vatten i ca. 20 minuter. Linda därefter in sjalen i en handduk för att dra ur merparten av vattnet, spänn ut sjalen försiktigt och låt torka. När sjalen är torr klipper du av de fästa ändarna.